

Guida alla configurazione dell'SMTP con Outlook2003

Per poter usufruire del servizio SMTP autenticato dovrai configurare il tuo client di posta impostando i parametri SMTP che hai ottenuto nel corso della procedura di attivazione, per l'esattezza:

- Host SMTP: smtp.nomedominio.ext
- Username: nomeutente@nomedominio.ext
- Password: la password inserita nel momento dell'attivazione del servizio SMTP autenticato

Potrai visualizzare in ogni momento i tuoi dati cliccando sul tasto "Gestisci il tuo SMTP autenticato" nel tuo pannello di controllo.

Per impostare correttamente l'SMTP autenticato con Outlook2003 segui questi semplici step:

1. Apri **Outlook2003** e seleziona dal menu principale la voce "**Strumenti**"
2. Dal menu "**Strumenti**" clicca su "**Account di posta elettronica**"
3. Seleziona "**Visualizza o cambia gli account di posta elettronica esistenti**" e clicca su "**Avanti**"
4. Seleziona l'account su cui intendi impostare il servizio SMTP autenticato e clicca su "**Aggiungi**"
5. Seleziona "**POP3**" e clicca su "**Avanti**"
6. Inserisci il tuo indirizzo di posta e i **parametri di configurazione** che hai ottenuto nel corso della procedura d'attivazione del servizio SMTP autenticato e clicca su "**Avanti**"


Account di posta elettronica

Impostazioni posta elettronica Internet (POP3)
Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.

Informazioni utente	Informazioni server
Nome: info@miodominio.ext	Server posta in arrivo (POP3): posta.miodominio.ext
Indirizzo posta elettronica: info@miodominio.ext	Server posta in uscita (SMTP): smtp.miodominio.ext
Informazioni accesso	Prova impostazioni
Nome utente: info@miodominio.ext	Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete.
Password: *****	
<input checked="" type="checkbox"/> Memorizza password	Prova impostazioni account ...
<input type="checkbox"/> Accedi con autenticazione password di protezione (SPA)	Altre impostazioni ...

< Indietro Avanti > Annulla

7. Vai nella sezione "**Server della posta in uscita**" e inserisci il tuo **Username (Nome account)** e la tua **Password** di accesso al servizio SMTP autenticato.



The image shows a screenshot of the 'Impostazioni posta elettronica Internet' dialog box, specifically the 'Server della posta in uscita' tab. The dialog box has a blue title bar with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar are four tabs: 'Generale', 'Server della posta in uscita' (which is selected and highlighted in yellow), 'Connessione', and 'Impostazioni avanzate'. The main content area contains the following options:

- Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione
 - Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo
 - Accedi con
 - Nome utente:
 - Password:
 - Memorizza password
 - Accedi con autenticazione password di protezione (SPA)
- Accedi al server della posta in arrivo prima di inviare i messaggi

At the bottom right of the dialog box are two buttons: 'OK' and 'Annulla'.